


Axeda アンインストールマニュアル

【Windows 7 64bit 向け】

① キーボードの  キーを押しながら[R]キーを押します。



② 画面左下に「ファイル名を指定して実行」が表示されますので、「名前:」に「appwiz.cpl」と半角で入力して[OK]をクリックします。




 打ち間違い等で以下のダイアログが出た場合は[OK]を押して再度「appwiz.cpl」と入力して下さい。



③ 「プログラムと機能」画面が表示されたら、「Axeda Connector」を選択し、[アンインストールと変更]をクリックします。




④ 「Axeda Connector Setup」画面が表示されたら、[Remove]を選択して[Next]をクリックします。



 「Axeda Connector Setup」画面が出ない場合は、【付録 A】をクリックしても画面が出ない場合の手順により、上記画面を表示できます。

⑤ 「Confirm File Deletion」画面が表示されたら、[OK]をクリックします。アンインストールが開始されます（約 1~2 分）




⑥ アンインストール完了画面が表示されましたら、[Finish]をクリックします




⑦ ③で表示した「プログラムと機能」画面にて、「Axeda Desktop Server」を選択し、[アンインストールと変更]をクリックします。




⑧ 「Uninstall Axeda Desktop Server」画面が表示されたら [Next]をクリックします。




⑨ [Complete Uninstall]を押して[Next]をクリックします。アンインストールが開始されます（約 1~2 分）



⑩ アンインストールが完了したら「No, I will restart my system myself」を選択して[Done]をクリックします。



⑪ ③で表示した「プログラムと機能」画面の赤枠部分をクリックし、キーボードの[F5]をクリックします。



⑫ 「プログラムと機能」画面に「Axeda Connector」と「Axeda Desktop Server」が存在しないことを確認して、画面右上の  をクリックして画面を閉じます。




⑬ 手順④で【付録 A】をクリックしても画面が出ない場合を実施した場合は、「隠しフォルダを表示する」状態になっています。裏面【付録 B】隠しフォルダを非表示にするの手順で、元の非表示に戻してください。
(手順④で【付録 A】を実施していない場合は不要です)

【付録 A】 クリックしても画面が出ない場合


- ① キーボードの  キーを押しながら[R]キーを押します



- ② 画面左下に「ファイル名を指定して実行」が表示されますので、「名前:」に「¥」と半角で入力して[OK]をクリックします。




-  打ち間違い等で以下のダイアログが出た場合は[OK]を押して再度「¥」と半角で入力して下さい。



- ③ 「ローカルディスク(C:)」画面が表示されます。ウィンドウ左上の[整理] > [フォルダーの検索のオプション] をクリックします。




- ④ 「フォルダーオプション」画面の[表示]タブを押し、[詳細設定]の「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」をチェックして「OK」をクリックします。



- ⑤ ③で表示した「ローカルディスク(C:)」画面で「Program Files (x86)」をダブルクリックします。
※「Program Files」ではありません。ご注意ください。




- ⑥ 「InstallShield Installation Information」をダブルクリックします。



- ⑦ 「{9CAA27E4-8E61-11D4-92B7-0001023B15B3}」をダブルクリックします。




- ⑧ 「Setup.exe」をダブルクリックします。




【付録 B】 隠しフォルダを非表示にする

- ① 「フォルダーオプション」画面を表示させるため、【付録 A】 クリックしても画面が出ない場合の手順①～③を実施します。

- ② 「フォルダーオプション」画面の [表示]タブを押し、[詳細設定]の「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示しない」をチェックして「OK」を押します。



- ③ 画面上に開かれているすべてのウィンドウの右上の  ボタンを押して閉じます。



種類	サイズ
7:47	ファイル フォルダー
3:42	ファイル フォルダー
1:26	ファイル フォルダー
3:19	ファイル フォルダー
3:37	ファイル フォルダー
5:34	ファイル フォルダー